

Installationsanleitung Sonicwall VPN Client auf Windows

1 Download

Die aktuelle Version des Sonicwall VPN Clients kann auf der Abraxas Webseite heruntergeladen werden: <u>https://www.abraxas.ch/de/support/infrastructure-</u> <u>outsourcing#igs-sonicwall</u>

Verfügbar sind die VPN Clients für Windows, Mac und Linux.

2 Installation

Nach dem Download des entsprechenden VPN Clients (für Windows "SonicWall Windows Full Client x64.exe) das heruntergeladene .exe ausführen.

Um bei einer Neuinstallation des VPN Clients eine Konfiguration hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol (rot markiert) neben "Add configuration"	Configuration: Add configuration
	Connect
Geben Sie nun einen Namen für die Verbindung sowie die Serveradresse der VPN Appliance ein. → cms.svanet.ch	Name: VPN Server: cms[svanet.ch
Um die Einstellungen zu speichern klicken Sie auf "Apply".	Apply Cancel



	Connect Tunnel – 🗆 🗙
Um sich nun erstmals mit dem VPN zu verbinden klicken Sie auf "Connect".	SONIC WALL CONNECT TUNNEL
	Configuration: VPN
	Connect
Es erscheint ein neues Fenster wo Sie Ihre Logingruppe angeben müssen. Klicken Sie auf "OK" um zur Anmeldung fortzufahren.	Connect Tunnel – × SONIC Please log in × Log in to: IGS • OK Cancel Cancel
Geben Sie nun Ihren Usernamen und Ihr Passwort für die VPN Verbindung ein und klicken Sie auf "OK". Nach Eingabe des Tokens oder der Prüfung des Zertifikats wird die VPN Verbindung aufgebaut.	Please log in Comparison Co

3 Verbinden und trennen

Öffnen Sie den VPN Client "Connect Tunnel"	Connect Tunnel
Um sich mit dem VPN zu verbinden klicken Sie auf "Connect".	Connect Tunnel – × SONIC Please log in × Log in to: IGS ×
	Confi OK Cancel
Geben Sie nun Ihren Usernamen und Ihr Passwort für die VPN Verbindung ein und klicken Sie auf "OK". Nach Eingabe des Tokens oder der Prüfung des Zertifikats wird die VPN Verbindung	Please log in Comparison of the stabilish a secure connection to your network resources. Username: Password: Change password OK Cancel
aufgebaut. Um die VPN Verbindung zu trennen, drücken Sie in der Taskleiste auf das "Connect Tunnel"-Symbol (mit einem Rechtsklick) und klicken Sie auf "Disconnect".	Open Disconnect S°C Bewölkt 🔿 😟 💷 🕼 🔛 DEU 14:05

4 Weitere Konfigurationen hinzufügen

Um weitere Konfiguration, für z.B. einen zweiten Realm hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

Öffnen Sie den VPN Client "Connect Tunnel"	Connect Tunnel
	😰 Connect Tunnel — 🗆 🗙
Wählen Sie im Dropdown Menü "add configuration" und klicken Sie auf das Symbol rechts daneben.	SONIC WALL CONNECT TUNNEL
	Configuration: Add configuration Add configuration Status: VPN
	©onnect
Nun können Sie zurück zur Installationsanleitung auf Seite 1 und die weiteren Schritte gemäss Anleitung durchführen.	